


運輸安全 PRO 上で登録したマイナ免許証情報を、マスタ連携ファイルを作成することで ALC アップローダーを設定した同一企業内の ALC-Rec に一括反映させることができます。

ALC-Rec の設定方法

1. 設定画面を表示して[他システム連動]メニューを選択します。
2. 運輸安全 PRO と連動するにチェックを入れて【運輸安全 PRO 連携ファイル出力先】と【データファイル出力先】を設定します。



運輸安全 PRO とのマスタ同期の場合は、【運輸安全 PRO 連携ファイル出力先】にマスタ連携用 IF ファイル (DB ファイル) をもとに、取り込みます。

同期タイミング

- ・ALC-Rec 起動時
- ・日次締め時間
- ・設定変更時
- ・測定者登録のアイコン (下記参照)



マスタ同期方法

- ・基本的には運輸安全 PRO 側を正とします。同じIDで Rec 側でのマイナ免許証情報が異なる場合は、運輸安全 PRO 側の免許証情報に変更されます。
- ・測定者登録のアイコンをクリックした場合、マスタ情報のデータがすべて運輸安全側のデータに書き換わります。